

Инструкция по экспорту сертификата открытого ключа.


(Данная инструкция описывает порядок действий по выполнению экспорта личного сертификата на примере несуществующей организации).

Для получения сертификата открытого ключа в формате .cer Вы можете выполнить одно из следующих действий:


- экспорт сертификата открытого ключа из файла .p7b с диска абонента (стр. 1);
- экспорт сертификата открытого ключа из персонального менеджера сертификатов (стр. 3).

Выполнение экспорта сертификата из файла .p7b с диска абонента.


1. Откройте содержимое диска абонента ГосСУОК и перейдите в папку «data».
2. Откройте файл .p7b двойным щелчком левой клавиши мыши.
3. В левой части окна нажмите на стрелку и выберите категорию «Сертификаты».




4. В правой части окна выделите Ваш сертификат нажатием левой клавиши мыши по наименованию организации. В меню программы «Действие» > «Все задачи»>«Экспорт».




5. Нажмите «Далее».




6. Выберите формат файла **X.509 (.CER)** в кодировке **DER** и нажмите «Далее».




7. Нажмите «Обзор».




8. Укажите папку для сохранения экспортируемого файла и его название. Нажмите «Сохранить» и «Далее».



9. Экспорт сертификата выполнен. Нажмите «Готово». В результате экспорта в указанной папке появится файл сертификата в формате .cer




10. Полученный файл прикрепите в форме заявки на выпуск атрибутного сертификата на сайте удостоверяющего центра.




Выполнение экспорта сертификата из персонального менеджера сертификатов.

(Экспорт сертификата таким методом возможен только после установки ПО и сертификатов, полученных в РУЦ ГосСУОК.)


1. Нажмите кнопку Windows > Все программы > Авест для НЦЭУ > Персональный Менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК.




2. В открывшемся окне установите галочку в поле «Войти в систему без авторизации» и нажмите ОК.




3. Выделите Ваш сертификат нажатием левой клавиши мыши по наименованию организации. В меню программы «Файл» выберите пункт «экспорт сертификата в файл».




4. Укажите папку для сохранения экспортируемого файла и его название. Нажмите «Сохранить».



5. Нажмите «Ок» в появившемся окне. Экспорт сертификата завершен.



В результате экспорта в указанной папке появится файл сертификата в формате .cer



6. Полученный файл прикрепите в форме заявки на выпуск атрибутного сертификата на сайте удостоверяющего центра.

